

Program pozwala na wyświetlenie w tle danych pobranych z dowolnego serwisu WMS. Do uruchomienia tej opcji służy ikonka w górnym menu opisana jako "WMS":

The screenshot shows a GIS application window with a map of a residential area. The map displays red-roofed buildings and yellow parcel numbers (e.g., 268/2, 270, 272, 271, 267, 273, 278, 287, 288, 295, 297, 298, 320, 324/2, 324/1). The top toolbar contains various icons, including a 'WMS' button which is circled in red. A 'WMS >' dialog box is open, showing a table of services. A red arrow points from the 'WMS' button to the 'Katalog usług' tab. Another red arrow points from the 'Pobieraj dane ...' button to a smaller 'WMS >' dialog box at the bottom left.

WMS >

Moje usługi Katalog usług

Nazwa	Adres usługi
Działki Geoportal2	http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/...
Ortofotomapa Geoportal2	http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/...

Pobieraj dane ...

WMS >

Przerwij

Informacje o działce

W tym miejscu wpisujemy adres URL serwisu WMS, który chcemy dodać do mapy. W tej zakładce możemy dodawać

Ustawienia połączenia

Adres usługi:

ervice/pub/guest/G2_G0_WMS/MapServer/WMSServer

Nazwa:

Działki Geoportal2

Odwzorowanie:

EPSG:4326

Format:

image/jpeg

Zakres danych:

CRS:84 minx=13.8977896791108 miny=48.9604079863731 maxx=

EPSG:4326 minx=48.9604079863731 miny=13.8977896791108 maxx=

EPSG:2180 minx=133223.251 miny=171678.07 maxx=774923.77 miny=

NumeryDzialek CRS:84 minx=13.8977896791108 miny=48.9604079863731 maxx=

Tło:

☐ konwertuj przeźroczyste tło na kolor:

biały

Opcje:

Maksymalna szerokość pobieranego rastra:

2048

Warstwy:

☒ NumeryDzialek [Numery działek]

☒ Działki [Działki]

OK